Manual de Usuario

IPLAN Cloud

IPLAN | iplan.com.ar | NSS S.A. Reconquista 865 | C1003ABQ | Buenos Aires | Argentina

CONTENIDO

1 - INTRODUCCIÓN	3
2 - PRINCIPALES CONCEPTOS DE IPLAN Cloud	4
3 - ACCESO A IPLAN CLOUD 3.1 - ACCESO VPN 3.2 - ACCESO CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN	5 5 6
 4 - CONFIGURACIÓN INICIAL 4.1 - CAMBIO DE IDIOMA 4.2 - PASOS PARA CREAR LAS MÁQUINAS VIRTUALES (INSTANCIAS) 4.3 - ACCESO A LA CONSOLA DE LA INSTANCIA 4.4 - ACCIONES SOBRE LA INSTANCIA. 4.5 - DATOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS BRINDADOS POR IPLAN 4.6 - CÓMO REALIZAR UN RESIZE DE LA MÁQUINA VIRTUAL (CAMBIO DE FLAVOR) 	8 9 15 17 18 19
 5 - RED 5.1 - TOPOLOGÍA DE RED 5.2 - REDES Redes Externas: Redes Internas: 5.3 - DIRECCIONADORES/ROUTERS 5.3.1 PRINCIPALES CONCEPTOS DEL ROUTER 5.3.2 - ASOCIAR UNA RED INTERNA CON EL ROUTER 5.3.3 - ASIGNACIÓN DE UNA IP FLOTANTE A UNA VM 5.4 - SECURITY GROUPS 5.4.1 - PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SECURITY GROUP 5.4.2 - CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SECURITY GROUP 5.5 - IPS FLOTANTES 	21 22 23 23 23 24 24 24 25 28 30 30 30 30 30
6 - PREGUNTAS FRECUENTES	37

1 - INTRODUCCIÓN

IPLAN Cloud es una Plataforma que consiste en un conjunto de recursos físicos y lógicos, los cuales basados en la tecnología de virtualización RedHat Openstack, proveen a los Clientes de una infraestructura tecnológica que le permite a los mismos operar sus aplicaciones de negocio de misión crítica. En definitiva, **administrar el entorno Cloud** facilitado por IPLAN Cloud.

Con la contratación del servicio de IPLAN Cloud, se le facilita una URL de acceso a la consola web de administración de la Plataforma, así como un usuario y password para acceder a su *Proyecto*.

Este manual le ofrece información sobre cómo realizar la gestión de su Centro de Datos Virtual. Esto incluye fundamentalmente la gestión de los recursos de computación (máquinas virtuales), almacenamiento y networking.

Aquí encontrará la información mínima imprescindible para crear y mantener su plataforma tanto a nivel de sistemas como de redes.

2 - PRINCIPALES CONCEPTOS DE IPLAN Cloud

IPLAN Cloud ha sido diseñado con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos de su Cloud tratando de manejar conceptos equivalentes al mundo tradicional del Hosting: máquinas, redes, etc.

Es importante, por lo tanto, conocer estos conceptos fundamentales antes de iniciar su trabajo en IPLAN Cloud:

- Proyecto: Los proyectos proveen a su organización de recursos como procesador, memoria y almacenamiento. Por defecto, un entorno de IPLAN Cloud es un Proyecto donde podrá desplegar sus máquinas y redes.
- Instancias de Máquina Virtual (Virtual Machine, VM): Una instancia de VM queda definida en IPLAN Cloud por un conjunto de recursos (procesador, memoria y disco) sobre los que se instala un determinado Sistema Operativo. A todos los efectos puede ver a las VMs como verdaderas máquinas independientes desplegadas en su entorno Cloud.
- Redes virtuales (VN, Virtual Networks): Del mismo modo que las redes tradicionales comunican a las máquinas físicas, las máquinas virtuales requieren de las redes virtuales para gestionar sus comunicaciones. Como veremos más adelante, una VN queda definida por unas DNS (Sistema de Nombres de Dominio, en inglés: Domain Name System) y rango de IPs y se le asocian servicios como DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host, en inglés: Dynamic Host Configuration Protocol, Asignación dinámica de IPs).
- **Imágenes:** es un repositorio para almacenar templates de máquinas virtuales. Pueden ser públicos o privados.
 - Público: es compartido entre todos los proyectos de la nube de IPLAN, y en él, se pueden encontrar plantillas y ficheros de medios con el software, los sistemas operativos y las configuraciones más habituales de los mismos. IPLAN se encarga de la gestión y mantenimiento.
 - Privado: es de uso interno en su proyecto y en él podrá almacenar sus propias imágenes. Ningún otro usuario tendrá acceso a las mismas. Para agregar una Imagen Privada deberá solicitarse Servicios Profesionales.

3 - ACCESO A IPLAN CLOUD

3.1 - ACCESO VPN

Para acceder al Portal Web de IPLAN Cloud, lo primero que debemos hacer es conectarnos a una VPN.

Para ello deberemos descargar el cliente VPN AnyConnect, ingresando a la url <u>https://clientesvpn.iplan.com.ar</u> con los datos de acceso provistos por IPLAN.

	AR VPN Service
Te enjuese	zonectada
	-
	Login
	Por favor ingrese los datos que le fueron brindados al momento de activar el servicio.
	Usuario
	Password:
Si no es ul	n usuario autorizado desconectese ahora.
monitorea	das v loqueadas. Esta conexion le permitira
unicament	e acceder al video teclado y mouse de la
consola de	su server. Desde esta conexion no es
posible ins	talar un dispositivo de almacenamiento
CHIOLO	
	Cancel Continue



cisco AnyC	Connect Secure Mobility Client
WebLaunch	Manual Installation
 Platform Detection 	Web-based installation was unsuccessful. If you wish to install the Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, you may download an installer package.
- ActiveX	Install module(s) below in the listed sequence. Platforms supported: Windows Desktop
🔽 - Java Detection	AnyConnect VPN
🗌 - Java	Alternatively, <u>retry</u> the automatic installation.
- Download	
Connected	
	Help Download

3.2 - ACCESO CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN

Una vez dentro de la VPN, abrimos un navegador (Google Chrome preferentemente), y colocamos la URL provista por IPLAN (<u>https://iplancloud.iplan.com.ar</u>). Deberíamos ver una pantalla como la presentada a continuación:



Tras acceder a la URL de IPLAN Cloud e introducir el nombre de usuario y contraseña facilitado por IPLAN, encontrará una pantalla similar a la siguiente:

IPLANit



Como se puede observar en la imagen, IPLAN Cloud presenta una interfaz web que distribuye las funcionalidades del sistema en tres pestañas principales:

- CÓMPUTO:
 - Vista General: Página de acceso que muestra un sumario de los recursos contratados y el uso de los mismos.
 - o Instancias: Muestra las máquinas virtuales del entorno y permite administrar las mismas.
 - Imágenes: Acceso a las imágenes presentadas al proyecto, tanto públicas (provistas por IPLAN) como propias del proyecto.
 - Pares de Claves: Es el lugar donde se almacenan las llaves públicas.
- VOLÚMENES:
 - Volúmenes: Acceso a los volúmenes generados en el proyecto, tanto los correspondientes a los datos del SO como los volúmenes de datos.
 - Instantáneas: Donde se muestran todas las instantáneas creadas.
 - **Grupos:** Aquí se pueden ver y crear grupos de discos
 - o Grupos de Instantáneas: Donde se podrán ver y editar grupos de Instantáneas.
- REDES:
 - Topología de red: En esta sección veremos el diseño de la red creada.
 - o Redes: Muestra las redes internas y externas creadas.
 - **Routers:** Encontraremos los routers creados.
 - o Grupos de seguridad: Se podrá visualizar los Grupos de seguridad creados.
 - o IPs flotantes: Muestra un listado de las IPs flotantes que asignada.

4 - CONFIGURACIÓN INICIAL

El objetivo de este manual es ofrecer un primer acercamiento a las principales funcionalidades de IPLAN Cloud y no tanto el profundizar en las múltiples posibilidades de configuración que ofrece.

4.1 - CAMBIO DE IDIOMA

Paso 1 - Para cambiar el idioma se deberá acceder al desplegable a la derecha del Nombre de usuario.

IPLAN	liv biz	Project Identity	Project ~	Help 👤 iplan-cloud 🗸
Compute	Volumes ~	Network ~		

Paso 2 - Luego Presionar "Settings"

Help	👤 iplan-cloud 🗸				
Settings					
Change Password					
Sign Out	1				

Paso 3 - En "Language", seleccionar el idioma deseado y presionar "Save".

IPLAN UV biz it Project Identity Project Project ~	Help 💄 iplan-cloud 🗸
Settings	Settings
Une Carlier Charge Deserved	Change Password
User Settings Change Password	Sign Out
Settings / User Settings	
User Settings	
Language *	
Español (es)	~
Timezone *	
UTC -03:00: Argentina (Buenos Aires) Time	~
Items Per Page * 😡	
20	*
Log Lines Per Instance * 😡	
35	-
Description: Modify dashboard settings for your user.	Save

4.2 - PASOS PARA CREAR LAS MÁQUINAS VIRTUALES (INSTANCIAS)

Si bien hay diversas formas de crear una máquina virtual, en este manual se explicará la forma más utilizada y recomendada, en la que primero se genera un volumen para el SO y luego a partir del mismo la máquina virtual.

Analicemos el proceso a seguir para crear un volumen de SO desde cero:

Paso 1.- Seleccionar Volúmenes (Sección en Gris), clic en la opción Volúmenes y luego el Botón de "Crear Volumen".

IPLA	NUVI	bizi	Proyec	to Iden	tity				Proyecto 🗸	Ayuda	⊥ iplan-cloud ∽
Compute 💊	 Volúme 	enes F	Red ~								
Volúmenes	Instantá	neas	Grupos	Grou	o Snaps	shots					
Proyecto /	Volúmenes / \	/olúmenes									
Volú	mene	S									
						Filtrar	Q	+ Crear	volumen 두	± Aceptar 1	ransferencia
Nombre	Descripción	Tamaño	Estado	Group	Тіро	Asociado a	Zona de Dispon	ibilidad	Arrancable	Cifrado	Acciones
					No ha	ay <mark>í</mark> tems que m	ostrar.				

Paso 2.- Completar datos sobre el volumen a crear:

Crear volumen			×
Nombre del volumen			
vol-win16-ws		Descripción:	
Descripción		Los volúmenes son dispositiv pueden asociar a instancias.	vos de bloques que se
Web Server IIS		Descripción del Volumen:	Tipo de
	11	Tier0	
Origen del volumen		No description available.	
Imagen	•	Límites del volu	imen
Utilizar una imagen como origen*		Gibibytes total	0 de 1.000 GiB Usados
windows-2016std-64.0 (5,7 GB)	•	Némero de velúmenos	0 do 10 Urada
Тіро			0 DE 10 USaua
Tier0	•		
Tamaño (GiB) *			
40	*		
Zona de Disponibilidad			
nova	•		
Group 😧			
No group	•		
		Can	icelar Crear volumen

- Nombre del volumen: Nombre con el que vamos a identificar al volumen.
- **Descripción:** Una descripción con información sobre el volumen.
- Origen de volumen: Seleccionamos la opción de "Imagen"
- Utilizar una imagen como origen: Seleccionamos un template de SO provisto por IPLAN.
- **Tipo:** Seleccionamos el tipo de Storage a utilizar para el mismo. En IPLAN Cloud todo el almacenamiento es del tipo Tier 0 (recomendado para aplicaciones que demanden alto rendimiento).
- **Tamaño:** Dejamos la opción por defecto a menos que queramos agrandar el espacio del disco del SO. (no recomendado)
- Zona de disponibilidad: Dejamos la opción por defecto.
- Grupo: Seleccionar el grupo o dejarlo por defecto.

Paso 3.- Seleccionamos el botón de "Crear Volumen" para crear el mismo.

Paso 4.- Una vez finalizada la creación el mismo deberá figurar con un estado de "disponible" como se vé en la imagen (*):

IPL	AN L	iV biz	l it Pro	oyecto Identi	ty				F	Proyecto 🗸	Ayuda	👤 iplan-cloud 🗸
Compu	ute ~	Volúmenes	Red 🗸									
Volúm	enes	Instantáneas	Grupos	Group	Sn <mark>a</mark> psho	ts						
Proyect	o / Volúme	enes / Volúme	nes									
Vo	lúme	enes										
				Filtrar			Q	+ Crear volumen	≓ Aceptar Tran	sferencia	💼 Elimir	nar Volúmenes
Displa	ying 1 item											
	Nombre	Descripción	Tamaño	Estado	Group	Тіро	Asociado a	Zona de Disponibilidad	Arrancable	Cifrado	Accione	5
	vol-win16 -ws	Web Server IIS	40GiB	Disponible	-	Tier0		nova	Sí	No	Editar	/olumen 💌
Displa	ying 1 item											

* En el caso que el estado sea "Error", eliminar el mismo y volver a crearlo. Si la falla persiste, abrir un caso para que el Soporte de IPLAN lo solucione.

Paso 5.- Seleccionamos la opción de "Cómputo", "Instancias" y luego la opción de "Lanzar instancia":

IPLAN	Liv biz i	Proyecto	Identity				Proyecto ~	Ayuda	⊥ iplan-cloud ~
Compute	Volúmenes ~	Red ~							
Vista general	Instancias	Imágenes	Pares de claves						
Proyecto / Com	pute / Instancias								
Instan	cias								
				ID de insta	ancia = 🔹		Filtrar	🔒 La	nzar instancia
Nombre de la instancia	Nombre de imagen	ela Dire IP	ección Sabor	Par de claves	Estado	Zona de Disponibilidad	Tarea Es	tado Ag	ge Acciones
			No	hay ítems qu	ie mostrar.				

Paso 6.- Completamos la opción de "Nombre de la instancia" y seleccionamos "Próximo"

IMPORTANTE: El nombre de la instancia NO puede contener puntos o caracteres especiales.

Lanzamiento de insta	ncia	×
Detalles Fuente *	Proporcione el nombre de host inicial de la instancia, la donde se implementará y el recuento de instancias. Aur crear varias instancias con la misma configuración. Nombre de instancia *	zona de disponibilidad nente el recuento para Instancias totales (100 máx.)
Redes	Descripción	1%
Puertos de red Grupos de seguridad	Zona de disponibilidad	0 Uso actual 1 Adicional 99 Restante
Par de claves	Contar *	
Grupos de servidores		
Sugerencias para el programador		
Metadatos		
X Cancelar	< Espalda próximo >	📤 Lanzamiento de instancia

Paso 7.- Seleccionamos la opción de "Volumen" en "Seleccione un origen de arranque" y luego seleccionamos el "+" en el volumen creado en el paso anterior:

Lanzamiento de insta	ancia	×
Detalles Fuente *	El origen de la instancia es la plantilla que se utiliza para crear una instancia. Puede usar una imagen, una instantánea de una instancia (instantánea de imagen), un volumen o una instantánea de volumen (si está habilitado). Tambié puede optar por utilizar el almacenamiento persistente creando un nuevo volumen.	n
Sabor *	Seleccionar fuente de arranque Eliminar volumen en instancia	
Redes	Volume V	
Puertos de red	si No	
Grupos de seguridad	Asignado Nombre Descripción Talla Tipo Zona de disponibilidad	
Par de claves	Seleccione un artículo de los artículos disponibles a continuación	
Configuración	✓ Disponible ① Seleccion	e uno
Grupos de	Q Haga clic aquí para filtros o búsqueda de texto completo.	×
servidores Sugerencias para el	Nombre Descripción Talla Tipo Zona de disponibilidad	
programador Metadatos	 vol-win16- Servidor web ws IIS 40 GB qcow2 estrella nueva 	^
× Cancelar	< Espalda próximo >	ncia

Paso 8.- Una vez seleccionado deberá figurar en el recuadro de "Asignado" como se vé en la imagen:

Lanzamiento de insta	incia					×						
Detalles	El origen de la instancia es la plantilla que se utiliza para crear una instancia. Puede usar una imagen, una instantánea de una instancia (instantánea de imagen), un volumen o una instantánea de volumen (si está habilitado). También puede optar nor utilizar a la marcenamiento persistente creando un puevo											
Fuente	puede optar por utilizar el almacenamiento persistente creando un nuevo volumen.											
Sabor *	Seleccionar fuente o	Seleccionar fuente de arranque Eliminar volumen en instancia										
Redes	Volume			liminar								
Puertos de red				SI	NO	_						
Grupos de	Asignado											
seguridad	Nombre [Descripción T	alla T	ipo	Zona de disponibilidad							
Par de claves	vol-win16-w S	ervidor web 4	0		astralla pueva							
Configuración	s II	IS G	iB q	lcow5	estrella fideva							
Grupos de	✓ Disponible	D			Seleccione	uno						
Servidores	Q Haga clic aqu	í para filtros o búso	lueda de	texto co	ompleto.	×						
Sugerencias para el programador	Nombre De	escripción Ta	lla 1	Тіро	Zona de disponibilidad							
Metadatos	No hay elementos disponibles											
× Cancelar		< Espalda	próxi	mo >	Lanzamiento de instan	cia						

Paso 9.- Seleccionamos el botón de la flecha en el tamaño de la Máquina Virtual que deseamos dentro de los sabores ofrecidos por IPLAN, los cuales son combinaciones entre CPU y Memoria RAM.

Lanzamiento de insta	incia					×						
Detalles	Detalles Flavors administra el tamaño de la capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento de la instancia.											
Fuente	ente Asignado											
Sabor	Nombre	VCPUS	RAM	Disco total	Público							
Redes	> i1.small-4vCPU.4GB	4	4 GB	0 GB	si	•						
Puertos de red	✓ Disponible 18				Selecci	one uno						
Grupos de	Q Haga clic aquí para filtros o búsqueda de texto completo.											
seguridad	Nombre	VCPUS	RAM	Disco total	Público							
Configuración	> i1.nano-1vCPU.1GB	1	1 GB	0 GB	si	•						
Grupos de	> i2.nano-1vCPU.2GB	1	2 GB	0 GB	si	•						
Sugarancias para al	> i1.micro-2vCPU.2GB	2	2 GB	0 GB	si	•						
programador	> i3.nano-1vCPU.4GB	1	4 GB	0 GB	si	1						
Metadatos	> i2.micro-2vCPU.4GB	2	4 GB	0 GB	si	•						
	> i3.micro-2vCPU.8GB	2	8 GB	0 GB	si	•						

IPLANit

Paso 10.- Al igual que en el paso anterior, seleccionamos la red a la que conectaremos la máquina virtual eligiendo la misma con el "+" para que aparezca en el cuadro de Allocated:

Lanzamiento de insta	ncia				×
Detalles	Las redes p	roporcionan los c	anales de com	unicación para instanc	tias en la nube.
Fuente	✓ Asigna	ado 🚺 Selec	cione las redes	s de las que se enume	eran a continuación.
Sabor		Red	Compartido	Estado de administración	Estado
Redes	\$ 1 >	net-lan-iplancl oud	No	Arriba	Activo 🖌
Puertos de red	✓ Dispor	nible 🕕		Seleccior	ne al menos una red
Grupos de seguridad	Q Haga	a clic aquí para filt	ros o búsqueda	de texto completo.	×
Par de claves	Red	Compartido	Estado de	e administración	Estado
Configuración		1	No hay element	tos disponibles	
Grupos de servidores					
Sugerencias para el programador					
Metadatos					
× Cancelar		< E	Espalda	óximo > 🕒 Lanza	miento de instancia

Paso 11.- Finalmente damos "siguiente" en el resto de las opciones dejando la configuración por defecto, o directamente seleccionamos la opción "Lanzar instancia":

Lanzamiento de insta	incia			×
Detalles	Las redes proporcionan los o Asignado Selec	anales de comunicació cione las redes de las	on para instancias en la nube que se enumeran a continu	ación.
Fuente	Red	Compartido Estad admir	o de Estado nistración	
Redes	◆1 > net-lan-iplancl oud	No Arriba	a Activo	•
Puertos de red	✔ Disponible 🕕		Seleccione al menos u	na red
Grupos de seguridad	Q Haga clic aquí para filt	ros o búsqueda de texto) completo.	×
Par de claves	Red Compartido	Estado de admin	iistración Estado	
Configuración	/	No hay elementos dispo	onibles	
Grupos de servidores				
Sugerencias para el programador				
Metadatos				
× Cancelar	<	Espalda próximo >	Lanzamiento de insta	ancia

IPLANit

Luego de seguir los pasos, nos encontraremos con que la Máquina Virtual ya se encuentra creada y en estado "Activa".

Proye	cto / Compu	t <mark>e / I</mark> nstand	cias											
Instancias														
			ID de in:	stancia = 🔹				Filtrar	🔓 Lanzar	instancia	📋 Eliminar ins	tancias	Más acciones •	•
Disp	laying 1 item													
	Nombre de la instancia	Nombre de la imagen	Dirección IP	Sabor	Par de claves	Estado		Zona de Disponibilida	d Tarea	Estado	Age	Accion	es	
	vm-win16 -webserve r	-	192.168.0.5	i1.small- 4vCPU.4GB	-	Activo	ſ	nova	Ninguno	Corriendo	0 minutos	Crear	instantánea 🔻	
Disp	laying 1 item													1

4.3 - ACCESO A LA CONSOLA DE LA INSTANCIA

Haciendo click en el nombre de la Instancia accederemos a una visión general de la misma, en donde se podrá ver información como IP, volúmenes asociados y Grupo de seguridad (Security Group) al que pertenece como también acceso a la consola y registros de la misma.

IPLAN I	liV biz	it Pro	yecto Ident	ity								
Compute V	olúmenes 🗸	Red ~										
Vista general	Instancias	Imágene	s Pare	s de claves								
Proyecto / Comp	ute / Instancias	/ vm-win1	5-webserver	f.								
vm-win16-webserver												
Vista general	Interfaces	Log	Consola	Registro de acciones								
Nombre ID Descripción ID del proyecto Estado Bloqueada Zona de Disponib Creada Age Especificacior	vm-w bf270 - acbd Activ False 1lidad nova 25 de 2 mir	vin16-webse 0beb-050f-4 3e92053f43 o e seseptiembr nutos	erver lb03-9e29-84 lafbff56ffe73 re de 2020 a	4892689a3d6 3a3d88c las 16:31								
Nombre del sabor ID del sabor RAM VCPU Disco Direcciones IF	r i1.sm 57ef9 4GB 4 VCI 0GB	nall-4vCPU.4 98d9-40c9-4 PU	4GB 465d-8a9f-38	3536222bbec								
net-lan-iplancloud	d 192.1	168.0.5										
Grupos de seg	guridad											
default	PERM PERM PERM PERM	AITIR IPv6 to AITIR IPv4 fr AITIR IPv6 fr AITIR IPv4 to	o ::/0 om default om default o 0.0.0.0/0									

Para abrir una consola vamos a la opción "Consola".

IPLANit



Arriba a la derecha tendremos la opción de enviar un Ctrl+Alt+Del para desbloquear el Windows.

4.4 - ACCIONES SOBRE LA INSTANCIA.

Haciendo click en el combobox de la derecha se desplegarán todas las opciones que se pueden realizar sobre la instancia:

IPLAN Liv	biz it	Proyecto	ldentity				Proyecto ~	Ayuda	👤 iplan-cloud 🗸		
Compute Volúme	nes 🗸 🛛 Rea	d ∽									
Vista general Insta	ancias Imá	igenes	Pares d	le claves	i						
Proyecto / Compute / I	nstancias / vm	-win16-web	server								
vm-win16	-webs	erve	r					Crear in	nstantánea 👻		
	WCD5						Asociar IP f	lotante			
Vista general Inte	erfaces Log	g Cons	ola I	Registro	de accior	nes	Conectar in	terfaz			
Vista general Interfaces Log Consola Reg Nombre vm-win16-webserver ID bf270beb-050f-4b03-9e29-848926 Descripción - ID del proyecto acbd3e92053f43afbff56ffe73a3d8 Estado Activo Bloqueada False Zona de Disponibilidad nova Creada 25 de Septiembre de 2020 a las 16 Age 5 minutos				92689a36 3d88c s 16:31	3d6		Desconecta Editar insta Asociar voli Desasociar Actualizar n Editar grup Edit Port Se Consola Ver log Rescue Inst	Editar instancia Asociar volumen Desasociar volumen Actualizar metadatos Editar grupos de seguridad Edit Port Security Groups Consola Ver log Rescue Instance			
Nombre del sabor ID del sabor RAM VCPU Disco Direcciones IP	i1.small-4v 57ef98d9-4 4GB 4 VCPU 0GB	CPU.4GB 40c9-465d-8	a9f-3853	36222bb6	ec		Pausar Insta Suspender Aislar Instar Redimensio Bloquear In Reiniciar ins	ancia Instancia Incia Incia Incia Instancia Instancia	ncia		
net-lan-iplancloud Grupos de segurid	192.168.0. ad	5					Reiniciar inr Apagar Inst Reconstruir Eliminar ins	nediatame ancia · instancia tancia	nte instancia		

Pasaremos a detallar las opciones más importantes del menú:

- Asociar IP flotante: Con esta opción asociamos una IP pública a la instancia para poder ser accedida desde Internet.
- Conectar interfaz: Con esta opción conectamos la Instancia a una red ya creada.
- Desconectar interfaz: Con esta opción desconectamos la Instancia de una red a la que esté conectada.
- Editar Instancia: Editar la configuración de la Instancia.
- Asociar Volumen: Agregar volumen a la instancia.
- Desasociar Volumen: Quitar un Volumen de la Instancia.
- Editar grupos de seguridad: Permite editar los Grupos de seguridad.
- Editar Port Security group: Para trabajar con políticas de seguridad por puerto.
- Consola: Para lanzar la consola.
- Ver log: Muestra los registros de la Instancia.
- Pausar instancia: La instancia quedará pausada.
- Suspender instancia: La instancia quedará suspendida.
- Aislar instancia: Apaga la Instancia y libera recursos de la plataforma.
- Reiniciar en caliente la Instancia: Se envía la orden de reiniciar al SO.
- Reiniciar en frío la Instancia: Se fuerza el reinicio sin enviar la orden al SO.
- Apagar Instancia: Se apaga la Instancia pero no se destruye.
- Suprimir Instancia: Se elimina la Instancia y en caso de no tener Backup se pierde su información.

4.5 - DATOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS BRINDADOS POR IPLAN

En todas las imágenes brindadas por IPLAN se deberá acceder con el usuario administrador del Sistema Operativo.

Windows: Administrator Linux: root

Para conocer el password por defecto de cada una de las imágenes disponibles se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1.- Seleccionar en el menú desplegable "Computo" -> "Imágenes":

Paso 2.- Seleccionar la imagen haciendo click en su nombre:

IPLAN Liv	I biz I it Proyecto	Administrador	Identity	P	royecto ~	Ayuda	L dcabral ~
Proyecto ~ Con	npute Volúmenes ~	Red 🗸	Almacén c	le objetos ~			
Vista general Ins	stancias Imágenes	Pares de clave	es Gru	po <mark>de servid</mark> oi	es		
Proyecto / Compute /	Imágenes						
Imágene	S						
Q Click here for filte	ers or full text search.		×	+ Crear in	nagen	Borrar in	nágenes
Mostrando 20 articulo	os Siguiente »						
Propietario	Nombre ^	Тіро	Estado	Visibilidad	Protegido		
🗆 🕻 admin	linux-centos6-64.0	Imagen	Activo	Público	Sí	Inic	ciar 🔹
🗆 🕨 admin	linux-centos7-64.0	Imagen	Activo	Público	Sí	Inic	ciar 💌
🗆 🕨 admin	linux-centos8-64.0	Imagen	Activo	Público	Sí	Inic	ciar 🔹
🗆 🖒 admin	linux-debian10-64.0	Imagen	Activo	Público	Sí	Inic	ciar 💌

Paso 3.- Localizar la información que se encuentra en el apartado: "Propiedades Personalizadas" en la opción "Descripción" luego de la palabra "Clave:"

Propiedades personalizadas										
Descripción	Clave: 1planCloud									
os hidden	false									
os_hash_algo	sha512									
os_hash_value	571c4e8fbc81b3319d9a57a5884e0343d070b35									
direct_url	file:///var/lib/glance/images/e1654d9a-d91c-4c									
Etiquetas										
file	/v2/images/e1654d9a-d91c-4c23-b095-45a8bc3									
schema	/v2/schemas/image									
stores	default_backend									

4.6 - CÓMO REALIZAR UN RESIZE DE LA MÁQUINA VIRTUAL (CAMBIO DE FLAVOR)

Para cambiar el tamaño (flavor) de la máquina virtual se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1 - Se recomienda realizar el mismo con la máquina virtual apagada correctamente desde el SO.

Paso 2 - Una vez que la máquina virtual se encuentre apagada se deberá seleccionar la opción de resize:

IP	LAN (iV bi:	z l it 🛛 Pro	yecto Identity	r					Proyecto 🗸	Ayuda	⊥ iplan-cloud ∽
Com	pute Vo	olúmenes ~	Red ~									
Vista	general	Instancias	Imágene:	Pares o	de claves							
Dresse	ata / Caraa		1									
Proye	icto / Compt	ite / instanc	ldS									
In	stand	ias										
	Juante	145										
			ID de insta	ncia = 🕶			Filtrar	🗅 Lanzar ins	tancia	🛍 Eliminar instanc	ias N	∕lás acciones ▼
Mos	trando 1 artio	ulo										
	Nombre	Nombre			10.1111.00		docum tala s s					
	de la	de la	Dirección IP	Sabor	Par de claves	Estado	Zona de Disponibili	dad ^{Tarea}	Estado	o Age	Accione	es
-		inagen										
	webserver	-	192.168.0.5	4vCPU.4GB	-	Apagada 🗬	nova	Ningun	o Cerrar	24 minutos	Iniciar	Instancia
Mos	trando <mark>1</mark> artio	ulo								Crear instant	ánea	
										Asociar IP flo	tante	
										Desconectar	interfaz	
										Editar instan	cia	
										Actualizar me	etadatos	
										Edit Port Seci	urity Grou	ups
										Aislar Instanc	ia	
										Redimension	ar instan	cia
										Bloquear Insta	ancia	
										Reiniciar inme	ediatamer	nte instancia
										Reconstruir i	nstancia	
										Eliminar insta	ncia	

Paso 3 - Seleccionar del menú desplegable el nuevo tamaño (flavor)

IPLANit

Redimensionar instancia		×
Elección de sabor * Opciones avanzadas		
Sabor antiguo	Detalle del sabo	r
i1.small-4vCPU.4GB	Nombre	i1.medium-8vCPU.8GB
Sabor nuevo * 😡	VCPU	8
i1.medium-8vCPU.8GB	Disco raíz	0 GB
	Disco efímero	0 GB
	Total de Disco	0 GB
	RAM	8192 MB
	Límites del proye Número de instancias	ecto de Usada
	Número de VCPU	de Usada
	Total RAM	de MB Usados
		Cancelar Redimensionar

* Tener en cuenta siempre que se cuente con los recursos necesario para ese nuevo tamaño (esto se podrá comprobar en el apartado de Project Limits:

Paso 4 - Una vez que se selecciona la opción de resize se procederá a realizar el cambio de máquina virtual solicitado.

Paso 5 - Una vez finalizado el resize se deberá comprobar que el nuevo tamaño de la VM sea el solicitado y en ese caso validar el cambio.

Proy	ecto / Com	pute / Inst	ancias											
In	Instancias													
					ID de in	nstancia = 🔻			Filtrar	🔒 Lanzar	instancia	Eliminar instancias	Más accior	nes 🕶
Mostrando 1 articulo														
	Nombre de la instancia	Nombre de la imagen	Dirección IP	Sabor	Par de claves	Estado		Zona de Disponibilidad	Tarea	Estado	Age	Acciones		
	vm-win1 6-webser ver	-	192.168.0.5	i1.medium- 8vCPU.8GB		Confirmar o revertir redimensionar/migrar	P	nova	Ninguno	Cerrar	27 minutos	Confirmar redimens	ionar/migrar	·
Мо	strando 1 ar	ticulo												

Paso 6 - Al finalizar el proceso se deberá iniciar la VM y comprobar que la misma haya tomado correctamente los cambios.

* Tener en cuenta que en caso que el resize fallara y la instancia quedará en estado de error se deberá eliminar la misma y volver a crearla desde el volumen. (Esto no produce pérdida de datos ya que los mismos se encuentran en el volumen)

5 - RED

Desde esta sección podremos visualizar y realizar las diferentes configuraciones de red y seguridad para desplegar nuestro entorno.

Seleccionando en el menú principal la opción de Red veremos:

• Topología de red

Podremos visualizar nuestra topología de red con el detalle de recursos asociados a cada una de las redes de nuestro proyecto

Redes

Veremos las redes que se encuentran configuradas internas o externas.

• Direccionadores/Routers

Podremos ver los routers creados por IPLAN y las redes que tiene asociada el mismo.

• Grupos de Seguridad

Desde esta sección podemos crear Grupos de Seguridad a fin de abrir puertos y tráfico desde orígenes particulares, para luego ser asignado a una instancia.

IPs Flotantes

En esta solapa, podrá visualizar las ips flotantes que se encuentran configuradas en el proyecto. Las mismas normalmente serán IP's de tipo públicas y permitirán publicar un servidor a Internet.

5.1 - TOPOLOGÍA DE RED

Muestra un esquema de la conexión existente en las instancias del proyecto.



5.2 - REDES

Muestra las redes existentes y permite al Cliente crear redes internas para la conexión de las instancias dentro del proyecto.

IP	LAN UV I biz	royecto Identity					Proyecto 🗸	Ayuda	💄 iplan-cloud 🗸		
Com	pute ~ Volúmenes	~ Red									
Торс	Topología de red Redes Routers Grupos de seguridad IPs flotantes										
Proye	Proyecto / Red / Redes										
Re	Redes										
			Nombre = 🕶			Filt	trar + Crear	red	Borrar redes		
Mos	trando 4 articulos										
	Nombre	Subredes asociadas	Compartido	Externa	Estado	Estado de administración	Zonas de Disponibilida	ad Acc	iones		
	lan-routed-webinar	subnet-webinar 192.168.1.0/24	no	no	Activo	ARRIBA	÷	Ed	litar red 💌		
	lan-backend-webinar	subnet-lan-backend-webinar 10.10.2.0/24	no	no	Activo	ARRIBA	-	Ec	litar red 💌		
	red-prueba	subnet-red-prueba 10.10.10.0/24	no	no	Activo	ARRIBA	-	Ec	litar red 💌		
	ADI-IPLAN-DEMO-OPE NSTACK		no	Sí	Activo	ARRIBA	-				
Mos	trando 4 articulos										

Redes Externas:

Las redes externas son redes generadas exclusivamente por IPLAN, las mismas por ejemplo pueden corresponder a un ADI (Acceso Directo a Internet) o un TLS (Vlan punto a punto). Este tipo de redes tienen costo y deben ser previamente contratadas para su disponibilización.

Estas redes salen sin DHCP habilitado por lo que si se hace uso de la misma sin un router de por medio se deberá configurar la IP asignada por la plataforma en el SO.

* Recordar que las redes externas sólo podrán ser modificadas por los administradores de plataforma (IPLAN), por lo que en caso de borrar la misma o encontrar una configuración errónea se deberá abrir un ticket de soporte.

Redes Internas:

Las redes internas son redes con direccionamiento privado que pueden ser creadas a demanda dentro del proyecto del cliente.

Para crear una red interna, primero se creará una red y dentro de ella se deberá crear una subred, sobre la cual se deberá configurar el direccionamiento IP a utilizar.

Con este tipo de redes los clientes tienen autonomía para generar la topología de red que más se adecúe a sus necesidades, pudiendo crear tantas redes internas como sean necesarias.

Para que una red de tipo interna pueda tener acceso (salida) a internet tendremos que <u>asociar esta red al</u> router.

5.3 - DIRECCIONADORES/ROUTERS

Muestra los routers creados.

IPLAN Liv biz	tit Pro	yecto Identity		Proyecto ~ Ayuda	⊥ iplan-cloud ∽					
Compute ~ Volúmenes	~ Red									
Topología de red Redes	Routers	Grupos de segurida	d IPs flotantes							
Proyecto / Red / Routers										
Routers										
			Nombre del enrutador = •		Filtrar					
Mostrando 1 articulo										
Nombre	Estado	Red externa	Estado o	de administración	Acciones					
ROUTER-IPLANCLOUD	Activo	ADI-IPLAN-DEMO-OPEN	NSTACK ARRIBA							
Mostrando 1 articulo										

5.3.1 PRINCIPALES CONCEPTOS DEL ROUTER

El servicio de Router es un elemento que permite hacer forwarding de los paquetes de datos entre redes. Principalmente provee capacidades de Layer 3 (capa 3) y la posibilidad de hacer NAT (1 a 1). Este recurso posibilita que los servidores de su proyecto conectados a redes internas puedan tener acceso al exterior a través de las redes externas (ADI, TLS).

SNAT: El router permite la funcionalidad de realizar SNAT entre las interfaces internas y la interfaz con la red externa (normalmente esta red tendrá ips públicas) asociada al mismo. Mediante esta configuración podremos tener N cantidad de servidores virtuales que si son conectados a la red asignada a la interfaz interna podrán cursar tráfico hacia internet.

DNAT: El router no permite la creación de reglas de Destination Nat o Port Forwarding.

IP PÚBLICA/IP FLOTANTE: Este concepto no lo encontraremos en esta sección pero esta directamente relacionado. Permite la asignación de una IP Pública a una instancia para lograr realizar un NAT 1 a 1, esto es posible asignando una IP flotante a la instancia a la cual necesitemos publicar servicios a internet. Para asignar una IP Flotante a una instancia, ésta debe tener asignada una red interna que también se encuentre conectada al router.

5.3.2 - ASOCIAR UNA RED INTERNA CON EL ROUTER

Paso 1.- Seleccionamos dentro de la opción de Routers el router al que queremos asociar la red interna haciendo click sobre su nombre



IPLAN Liv biz	it Proyect	o Identity			Proyecto ~	Ayuda	⊥ iplan-cloud ~			
Compute ~ Volúmenes ~	Red									
Topología de red Redes	Routers	Grupos de seguridad	IPs flotantes							
Proyecto / Red / Routers										
Routers										
				Nombre del enrutador = •			Filtrar			
Mostrando 1 articulo										
Nombre	Estado	Red externa		Estado de admini	stración		Acciones			
ROUTER-IPLANCLOUD	Activo	ADI-IPLAN-DEMO-C	PENSTACK	ARRIBA						
Mostrando 1 articulo										

Paso 2.- Luego seleccionamos la solapa de "Interfaces" y hacemos click en "Añadir Interfaz"

Proye	Proyecto / Red / Routers / ROUTER-IPLANCLOUD										
RC	ROUTER-IPLANCLOUD										
Vis	a general Interface	es Rutas estáticas									
					+ Añadir interfaz	Eliminar Interfaces					
Mos	rando <mark>1</mark> articulo										
	Nombre	IPs fijas	Estado	Тіро	Estado de administración	Acciones					
	(fcb6f22f-7b24)	• 192.168.1.254	Activo	Interfaz interna	ARRIBA	Eliminar Interfaz					
Mos	rando 1 articulo										

Paso 3.- Dentro seleccionamos la red interna a asociar del menú desplegable en la opción de subnet, opcionalmente podemos asignar una ip al puerto a crear (Será el DG de dicha red) y finalmente hacemos click en Submit

Añadir interfaz	×
Subred * lan-backend-webinar: 10.10.2.0/24 (subnet-la • Dirección IP (opcional) 10.10.2.254	Descripción: Puede conectar una subred concreta al router. Si no especifica aquí una dirección IP, se utilizará la dirección IP de la puerta de enlace de la subred seleccionada para la nueva interfaz del router. Si la dirección IP de la puerta de enlace ya se está usando, debe utilizar una dirección diferente del rango de la subred seleccionada.
	Cancelar

Proye	Proyecto / Red / Routers / ROUTER-IPLANCLOUD											
RC	ROUTER-IPLANCLOUD											
Vis	ta general	Interfaces	Rutas estáticas									
							+ Añadir interfaz	Eliminar Interfaces				
Mos	trando 2 artic	culos										
	Nombre		IPs fijas	Estado	Тіро	Estado de administ	ración	Acciones				
	(cd9d10ac-	a83d)	• 10.10.2.254	Abajo	Interfaz interna	ARRIBA		Eliminar Interfaz				
	(fcb6f22f-7	b24)	• 192.168.1.254	Activo	Interfaz interna	ARRIBA		Eliminar Interfaz				
Mos	trando 2 a <mark>rt</mark> io	culos										

5.3.3 - ASIGNACIÓN DE UNA IP FLOTANTE A UNA VM

Habiendo realizado los pasos previos ahora estamos en condiciones de darle a una VM conectada a una red interna acceso a Internet a través de un router utilizando una IP externa que realizará un NAT 1 a 1 a dicha VM

Para lograrlo deberemos seguir los siguientes pasos

Paso 1.- Desde el menú de "Instances" haciendo click en el menú desplegable de acciones de la instancia a conectar a Internet seleccionamos la opción de "Associate Floating IP"

	LAN	ιίγ ∣ b	iz∣it	Proyect	o Identity								Proyecto ~	Ayuda	⊥ iplan-cloud ~
Corr	npute	Volúmenes	~ Re	ed ~											
Vista	a general	Instanci	as Im	ágenes	Pares o	de claves									
Proy	Proyecto / Compute / Instancias														
In	Instancias														
				ID de inst	tancia = 🗸					Filtrar	🔓 Lanza	r instancia	🛍 Eliminar inst	ancias	Más acciones 🕶
Mo	strando 6 ar	ticulos													
	Nombre de la instancia	Nombre de la imagen	Dirección	IP Sa	abor	Par de claves	Estado		Zona d Dispon	le nibilidad	Tarea	Estado	Age	Accione	ès
	centos2	linux-ce ntos7-6 4.0	192.168.1.	127 i1 2v	.micro- /CPU.2GB	2	Activo	P	nova		Ninguno	Corriendo	5 días, 4 horas Asociar IP	Crear	instantánea

Paso 2.- En la siguiente pantalla completamos las siguientes opciones:

Gestionar asociaciones de IF	flotantes ×
Dirección IP * 190.210. Puerto a asociar * centos2: 192.168.1.127	Seleccione la dirección IP que quiere asociar con una determinada instancia o puerto.
	Cancelar

- **Dirección IP:** Aquí seleccionamos una IP libre o solicitamos una haciendo click en el + y luego seleccionando la red externa a tomar dicha IP.
- Puerto a ser asociado: Seleccionamos el puerto de la vm a conectar a Internet.

Finalmente presionar el botón "Asociar" para asociar dicha IP flotante a la VM.

A continuación se observa como se ve una VM con una ip flotante asociada.

IP	LAN	uv I k	oiz∣it	Proy	ecto Identity								Proyecto ~	Ayuda	1 iplan-cloud ~
Cor	npute	Volúmenes	~ R	ed 🗸											
Vist	a general	Instanc	ias Im	nágenes	Pares (de <mark>clav</mark> es	<u>,</u>								
Proy	Proyecto / Compute / Instancias														
Instancias															
				ID de	instancia = 🕶					Filtrar	🙆 Lanza	r instancia	📋 Eliminar inst	ancias	Más acciones 🕶
Мо	strando 6 ar	ticulos													
	Nombre de la instancia	Nombre de la imagen	Dirección	IP	Sabor	Par de claves	Estado		Zona d Dispon	le nibilidad	Tarea	Estado	Age	Accione	25
	centos2	linux-ce ntos7-6 4.0	192.168.1 190.210.	.127,	i1.micro- 2vCPU.2GB	-	Activo	se constante da la constante da	nova		Ninguno	Corriendo	5 días, 4 horas	Crear	instantánea 💌

5.4 - SECURITY GROUPS

5.4.1 - PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SECURITY GROUP

El servicio de Security Group es una función que permite reforzar la seguridad entre el equipamiento del Cliente que se encuentra en IPLAN Cloud y el mundo exterior al cual se encuentra conectado por medio de Internet.

El funcionamiento básico consiste en el Filtrado de puertos.

El Cliente podrá configurar tantos Security Group como crea necesario, cada uno con su grupo de reglas asociadas, y podrá especificar a qué VM (Virtual Machine/ Máquina Virtual) o grupo de VMs asociar los mismos.

La plataforma permite a su vez agregar más de un Security Group a una misma VM o grupo de VMs, aunque esta configuración no se recomienda, ya que si no es correctamente configurado el grupo de reglas de un Security Group, puede entrar en conflicto con las reglas de otro Security Group.

5.4.2 - CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SECURITY GROUP

Paso 1.- Una vez que se encuentre dentro de Plataforma IPLAN Cloud, (seguir los pasos descritos en el "Manual de Usuario IPLAN Cloud" en la sección de <u>Documentación</u>) se debe seleccionar dentro del menú RED la opción "Grupos de seguridad".

IPLAN UV biz	l it Proyecto Identity	
Compute Volúmenes ~	Red V	
Vista general Instancias	Topología de red le claves	
	Redes	
Proyecto / Compute / Vista gene	Routers	
and a set	Grupos de seguridad	
Vista general	IPs flotantes	
0		
Resumen		
Compute		
Instancias	VCPU	RAM
Usada 1 de 100	Usada 8 de 20	Usada 8GB de 50GB

IPLANit

IPLAN LIV biz it Proyecto Identity			Pri	oyecto ~ Ayuda	L iplan-cloud ∽					
Compute ~ Volúmenes ~ Red										
Topología de red Redes Routers Grupos de segu	uridad IPs flota	ntes								
Proyecto / Red / Grupos de seguridad										
Grupos de seguridad										
	Filtrar	٩	+ Crear grupo de seguridad	Eliminar Grupos	s de Seguridad					
Mostrando 1 articulo										
Nombre ID del grupo de seguridad		De	escripción	Acciones						
□ default 0ca89f4d-6c89-40e0-9a46-98cb2a404284	4	De	fault security group	Admini	istrar reglas					
Mostrando 1 articulo										

Todos los Clientes tienen configurado por defecto un Security Group denominado "Default".

Como se aclaró en un principio, se pueden generar más de un Security Group, tal como se ve en la imagen, en donde ya hay creados dos Security Group aparte del Default.

Recomendamos crear un Security Group por instancia desplegada a fin de tener un mejor control del tráfico permitido hacía cada instancia.

Paso 2.- Para **configurar/modificar las reglas** de un Security Group, se deberá seleccionar la opción de "Administrar Reglas".

Proye	cto / Red / Gr	upos de seguridad									
Gr	Grupos de seguridad										
			Filtrar	Q	+ Crear grupo de seguridad	💼 Eliminar Grupos de Seguridad					
Mos	trando 1 articul	0									
	Nombre	ID del grupo de seguridad		De	escripción	Acciones					
	default	0ca89f4d-6c89-40e0-9a46-98cb2a4042	84	De	efault security group	Administrar reglas					
Mos	trando 1 articul	0									

Una vez seleccionada la opción aparecerá la siguiente pantalla, de la cual pasaremos a explicar cada una de las opciones:

Proyecto / Red / Grupos de seguridad / Administrar Reglas de Gru												
Administrar Reglas de Grupo de Seguridad: default (0ca89f4d-6c89-40e0-9a46- 98cb2a404284)												
							+ Agregar regla	💼 Eliminar Reglas				
Mos	rando 4 artic	ulos										
	Dirección	Tipo Ethernet	Protocolo IP	Rango de puertos	Prefijo de IP Remota	Grupo de Seguridad Remoto	Description	Acciones				
	Saliente	IPv4	Cualquier	Cualquier	0.0.0/0		-	Eliminar Regla				
	Saliente	IPv6	Cualquier	Cualquier	::/0			Eliminar Regla				
	Entrante	IPv4	Cualquier	Cualquier	,	default	-	Eliminar Regla				
	Entrante IPv6 Cualquier Cualquier - default - Eliminar Regla											
Most	Mostrando 4 artículos											

- **Dirección:** Sentido en el que se aplicará la regla, es decir, si la regla será para el tráfico entrante o para el saliente.
- **Tipo Ethernet:** Protocolo a ser aplicada la regla, es decir: IPv4 o IPv6.
- Protocolo IP: Tipo de tráfico a ser aplicada la regla, es decir: ICMP, TCP, UDP o any (todos).
- Rango de Puertos: Rango de puerto/puertos a ser aplicada la regla.
- Prefijo de IP Remoto: Prefijo de IPs en formato CIDR.
- Grupo de Seguridad Remoto: Security Group en el que se encuentren las VMs permitidas

Se deberá tener en cuenta que:

- 1. El tráfico es denegado por defecto y con cada regla que creemos, iremos permitiendo el tráfico deseado.
- 2. Las reglas no podrán modificarse ya que la plataforma sólo permite agregar o borrar las mismas, por lo que, en caso de necesitar modificar una regla, se deberá eliminar y crear una nueva en reemplazo de la anterior.

Paso 3.- Para agregar una nueva regla se deberá seleccionar la opción de "Agregar regla".

Mos	+ Agregar regla Eliminar Reglas									
	Dirección	Tipo Ethernet	Protocolo IP	Rango de puertos	Prefijo de IP Remota	Grupo de Seguridad Remoto	Description	Acciones		
	Saliente	IPv4	Cualquier	Cualquier	0.0.0/0		-	Eliminar Regla		

Una vez seleccionada la opción, se presentará la siguiente pantalla en donde se deberá configurar dicha regla:

Agregar regla	×
Regla *	
Regla TCP a medida	 Descripción:
Descripción 🚱	Las reglas definen el tráfico permitido a las instancias asociadas al grupo de seguridad. Una regla de un grupo de seguridad contiene tres partes principales:
Dirección	Regla: Puede especificar una plantilla de reglas deseada o usar reglas TCP, UDP e ICMP personalizadas.
Entrante	 Puerto abierto/Rango de puertos Para las reglas de TCP y UDP puede optar por abrir un solo puerto o un
Puerto abierto *	rango de ellos. La opción "Rango de puertos" le proporcionará el espacio para especificar tanto el
Puerto	 puerto de comienzo como de final del rango. Para las reglas de ICMP por el contrario debe especificar el tipo
Puerto [*] 😡	y código ICMP en los espacios proporcionados.
3389	Remoto: Debe especificar el origen del tráfico a permitir a través de esta regla. Lo puede hacer bien
Remoto * 😧	con el formato de un bloque de direcciones IP (CIDR) o especificando un grupo de origen (Grupo de
CIDR	 Seguridad). Al seleccionar un grupo de seguridad como origen, se permitirá que cualquier instancia de ese
CIDR* @	grupo de seguridad pueda acceder a cualquier otra instancia a través de esta regla.
0.0.0.0/0	
	Cancelar Añadir

Como se ve en la imagen, sólo es posible definir un tipo de acceso remoto por regla, ya sea por nomenclatura CIDR o por Security Group.

Paso 4.- La asociación de **un Security Group a una VM (virtual machine)** se puede hacer al momento de la creación de la VM (como se puede ver en el Manual de Usuario IPLAN Cloud), o, en su defecto, a una VM ya creada como se explicará a continuación.

Para esto, debemos seleccionar la Instancia deseada y luego, en el menú desplegable de acciones de la misma, seleccionar la opción "Editar Instancia".

Proyecto / Compute / Instancias													
Instancias													
			ID de instancia	= •			Filtr	ar	🚹 Lanzar	instancia	🛍 Elim	inar instancias	Más acciones 👻
Mos	trando 1 articul	0											
	Nombre de la instancia	Nombre de la imagen	Dirección IP	Sabor	Par de claves	Estado	Z	ona Dispo	de nibilidad	Tarea	Estado	Age Ac	ciones
	vm-win16-w ebserver	windows-2 016std-64. 0	192.168.0.5	i1.medium- 8vCPU.8GB	-	Apagada	⊫° n	iova		Ninguno	Cerrar	3 días 🛛 I	niciar Instancia
Mos	trando 1 articul	0									Cr As Cc De Ec	ear instantáne ociar IP flotan onectar interfa esconectar inte litar instancia	a – te z erfaz

Una vez seleccionada la opción, aparecerá la siguiente pantalla en donde deberemos seleccionar "Grupos de Seguridad".

Editar instancia	×
Información * Grupos de seguridad	
Añade y elimine grupos de seguridad a esta instancia de la	lista de grupos de seguridad disponibles.
Warning: If you change security groups here, the change w multiple interfaces on this instance and apply different sec action instead.	vill be applied to all interfaces of the instance. If you have curity groups per port, use "Edit Port Security Groups"
Todos los grupos de seguridad Filtrar Q	Grupos de seguridad de la instancia Q Filtrar
win16-webserver +	default -
	Cancelar Guardar

IPLANit

Editar instancia								
Información * Grupos de seguridad								
Añade y elimine grupos de seguridad a esta instancia de la	lista de grupos de seguridad disponibles.							
Warning: If you change security groups here, the change wi multiple interfaces on this instance and apply different secu action instead.	ill be applied to all interfaces of the instance. If you have urity groups per port, use "Edit Port Security Groups"							
Todos los grupos de seguridad Filtrar Q	Grupos de seguridad de la instancia Q Filtrar							
default + win16-webserver -								
Cancelar Guardar								

* Recuerde que la plataforma permite a su vez agregar más de un Security Group a una misma VM o grupo de VMs aunque esta configuración no se recomienda, ya que si no es correctamente configurado un grupo de reglas de uno de los Security Group puede entrar en conflicto con el grupo de reglas del otro Security Group.

Recomendamos crear un Security Group por Máquina Virtual.

5.5 - IPs FLOTANTES

En esta sección podremos visualizar las ips flotantes que tenemos asignadas a nuestro proyecto.



IPLAN Lix	/ biz	it Proye	cto Identity								
Compute ~ Vo	lúmenes ~	Red									
Topología de red	Redes	Routers	Grupos de seguridad	IPs flotantes							
Proyecto / Red / IPs	Proyecto / Red / IPs flotantes										
IPs flotantes											
Mostrando 4 articulo	S										
Dirección IP	Desc	ripción	Nombre DNS	DNS Domain							
186.1 .2 3											
186.1 .2 . 2											
186.1 .2 . 4											
186.1 .2 . 5											
Mostrando 4 articulo	S										

6 - PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es IPLAN Cloud y en qué consiste?

IPLAN Cloud brinda un servicio de infraestructura de alto rendimiento, convirtiéndose en la mejor opción para aquellos CLIENTES que desean un entorno que funcionará como contenedor de todos sus servidores virtuales, dando la posibilidad de administrar los recursos contratados a IPLAN de una manera más acorde con sus necesidades, teniendo total control de los mismos.

IPLAN Cloud es una Plataforma que consiste en un conjunto de recursos físicos y lógicos, los cuales basados en la tecnología de virtualización, proveen a los Clientes de una infraestructura tecnológica que le permite a los mismos operar sus aplicaciones de negocio de misión crítica, sin la necesidad de realizar inversiones de capital y delegando en el proveedor de servicio los costos de operación asociados que a un Datacenter con el correspondiente equipamiento de comunicaciones, procesamiento, almacenamiento de datos, alimentación eléctrica ininterrumpida, seguridad y refrigeración de precisión necesarios para lograr una continuidad de servicio necesaria para los mencionados sistemas de misión crítica.

2. ¿En qué consiste la Virtualización de un Servidor?

La Virtualización consiste en alojar un Sistema Operativo completo, como si estuviera instalado en una plataforma de hardware autónoma, pero con la ventaja de estar montado en una plataforma de hardware sumamente robusta que no posee límite de recursos ni puntos únicos de falla.

3. ¿Qué plataformas de Virtualización utiliza IPLAN Cloud?

Actualmente IPLAN Cloud se encuentra sobre la plataforma de virtualización Red Hat OpenStack.

4. ¿Qué documentación y aplicaciones necesito para usar el servicio?

Antes que nada, te recomendamos la lectura del instructivo "Manual de Usuario - IPLAN CLOUD". En este documento encontrarás información sobre los distintos tipos de servidores, métodos de conexión y que aplicaciones se utilizan.

El link donde figura este instructivo es: <u>https://iplan.com.ar/centro-de-ayuda</u>

Para poder conectarse a IPLAN Cloud es necesario contar con los datos de acceso y direcciones del mismo, provistos por IPLAN durante la implementación del servicio. En caso de no contar con los mismos, por favor revise la pregunta 6. ¿Cómo puedo recuperar los datos de acceso?

5. ¿Cómo puedo empezar a utilizar mi servicio?

Antes de utilizar el servicio, te recomendamos ver primero la pregunta 4. ¿Qué documentación y aplicaciones necesito para usar el servicio? para asegurarte que contás con todo lo necesario para ello.

Para conectarte a IPLAN Cloud, te sugerimos seguir los pasos de alguno de los siguientes instructivos, dependiendo la manera en que quieras establecer la conexión:

• Acceso a la VPN

- Acceso consola dentro de VPN
- Acceso por IP Pública vía Escritorio Remoto o SSH

6. ¿Cómo puedo recuperar los datos de acceso a la Consola de Administración?

Durante la implementación del servicio, se envía al usuario un email con los datos de acceso y dirección de la web de administración para IPLAN Cloud que son necesarios para poder conectarse al mismo. En caso de no contar con estos datos podrás gestionar tu reclamo vía Web. Para más información sobre cómo operar con la herramienta de reclamos online, accedé a ayuda sobre gestión de ticket.

7. ¿Cómo puedo cambiar la contraseña de acceso vía VPN?

El cambio de las contraseñas de acceso vía VPN requiere una solicitud vía Web a través de una Gestión Técnica. Normalmente el cambio se realiza dentro de las 96 hs hábiles desde que se solicita el cambio. Para más información sobre cómo operar con la herramienta de reclamos online, accedé a ayuda sobre gestión de ticket.

8. ¿Qué servidores DNS debo configurar en mi Servidores Virtuales?

Los templates presentados en IPLAN Cloud ya tienen configurados los datos de DNS. En caso de haber realizado cambios o haber utilizado otro template a medida los dns de navegación de Iplan a configurar son: 200.69.193.1 y 190.210.156.1 Para más información sobre cómo operar con la herramienta de reclamos online, accedé a ayuda sobre gestión de ticket

9. ¿Cómo puedo reiniciar mi Servidor Virtual?

El Servidor Virtual puede reiniciarse desde la consola web de administración en los servidores de esa plataforma. Para ello, en primera instancia deberás ingresar vía VPN a la web de administración a fin de realizar el reinicio desde la Consola.

Seguí los pasos que se detallan en los siguientes manuales:

- Acceso a la VPN.
- Acceso consola dentro de VPN.

10. ¿Qué licencias puedo usar en IPLAN Cloud?

Para el caso de licencias Microsoft el cliente no podrá hacer uso de licencias personales previamente adquiridas, ya que al tratarse de una plataforma compartida el licenciamiento debe ser a través del modelo de licencias SPLA únicamente.

Para el caso de sistemas operativos Windows, es necesario adquirir una licencia adicional original de Microsoft por procesador. En sistemas operativos GNU/Linux no es necesario licenciarlos cuando se tratase de un sistema operativo de código abierto y GPL (General Public License). En el caso de los sistemas operativos Red Hat el cliente podrá utilizar una licencia propia.

Para el caso de sistemas operativos y/o aplicaciones de Microsoft que requieran licenciamiento, el cliente deberá contratar las licencias en forma conjunta a la adquisición del IPLAN Cloud, por medio de un abono mensual adicional a IPLAN.